

Especificación de Servicio

Datos Ausentismo

Indice

1. Objetivo	3
2. Alcance	3
3. Especificación del servicio	4
3.1. Nombre del servicio: DatosAusentismo	4
3.2. Ubicación:	4
3.3. Operaciones Disponibles:	4
3.4. Parámetros de entrada:	4
3.5. Datos de salida:	4
3.7. Disponibilidad del servicio:	5
3.8. Performance:	5
4. Ambientes Service Bus	5
5. Header y Encabezado	6
Historia de Revisiones	7

1. Objetivo

Este servicio permite consultar los datos de ausentismo de un agente, cuyo orden de pago pertenezca a OP074.

2. Alcance

Agentes de la provincia de Córdoba.



3. Especificación del servicio

3.1. Nombre del servicio: DatosAusentismo

3.2. Ubicación:

Endpoint	url_base/services/Servicios/Empleados/DatosAusentismo
WSDL	url_base/services/Empleados/DatosAusentismo?wsdl

Ver sección 4. Ambientes Service Bus

3.3. Operaciones Disponibles:

- obtenerDatosAusentismo: el parámetro que se pueden utilizar para realizar la consulta de datos es el número de cuil.

3.4. Parámetros de entrada:

Elemento	Obligatorio	Formato	Descripción
cuil	SI	Texto	Número de CUIL del agente.

3.5. Datos de salida:

Elemento	Formato	Puede devolver valor nulo	Descripción
cuil	Texto	No	Cuil del agente con guiones
cuilSg	Texto	No	Cuil del agente sin guiones
idEmpleado	Texto	No	Identificador interno del empleado
apeNomEmpleado	Texto	No	Apellido y Nombre del Empleado
idRol	Número	No	Identificador interno del Rol del empleado
fechaInicioLicencia	Fecha	No	Fecha inicio de licencia
fechaFinLicencia	Fecha	No	Fecha fin de licencia
cantDias	Número	No	cantidad de días de licencia
nombreLicencia	Texto	No	Nombre de la licencia
idOrdenPago	Texto	No	Identificador interno de la orden de pago

3.6. Mensajes:

Estado	Tipo	Código	Descripción
OK	INF	1	Fin normal
OK	INF	2	No se encontraron datos.
ERROR	ERR	1	Error de validación de datos de entrada.
ERROR	ERR	Err Externo	Descripción técnica de error externo.

3.7. Disponibilidad del servicio:

- 7 x 24

3.8. Performance:

- Se espera no superar los 3 segundos en el escenario más complejo.

4. Ambientes Service Bus

- Testing <https://datosinteroperables.test.cba.gov.ar>
- Pre-Producción <https://datosinteroperables.pre.cba.gov.ar>
- Producción <https://datosinteroperables.cba.gov.ar>



5. Header y Encabezado

- El header debe quedar conformado de la siguiente manera, colocando el USUARIO de Service Bus entregado por la Secretaría de Innovación y la PASSWORD correspondiente al entorno respectivo

```
<soap:Header xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">  
<wsse:Security soap:mustUnderstand="1"  
xmlns:wss="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">  
<wsse:UsernameToken>  
<wsse:Username>USUARIO</wsse:Username>  
<wsse:Password  
Type="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-1.0#PasswordText">PASSWORD</wsse:Password>  
</wsse:UsernameToken>  
</wsse:Security>  
</soap:Header>
```

- En el encabezado, se debe colocar el cuil del usuario de aplicación y el nombre de aplicación, que serán utilizados para dejar registro de auditoría.

```
<ns:encabezado>  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:usuario>Cuil_Usuario</ns1:usuario>            Usuario de Aplicación  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:token>?</ns1:token>                              No colocar nada  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:sign>?</ns1:sign>                                No colocar nada  
  <!--Optional:-->  
  <ns1:aplicacion>Nombre_Aplicacion</ns1:aplicacion>  Nombre de la  
                                                         aplicación que usa  
                                                         el servicio  
</ns:encabezado>
```

Historia de Revisiones

Autor/es	Descripción	Fecha	Versión
Gisella Palacios	Especificación del servicio	13/03/2023	1

